

Configuración de Correo en Microsoft Outlook XP

Para configurar tu cuenta de correo de **Infinitum Mail**, cuentas con las siguientes opciones:


1. Configuración IMAP
2. Configuración POP3

1. Configuración IMAP

Paso 1. Configuración de la cuenta. Abre Microsoft Outlook XP



Selecciona el menú **Herramientas** y elije el submenú **Cuentas de correo electrónico**.



En la siguiente ventana selecciona la opción **Agregar una nueva cuenta de correo electrónico** y da clic en **Siguiente**.

Configuración de Correo Infinitum Mail



Cuentas de correo electrónico

Puede cambiar las cuentas de correo electrónico y los directorios que utiliza Outlook.

Correo electrónico

- ☒ Agregar una nueva cuenta de correo electrónico
- ☐ Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes

Directorio

- ☐ Agregar una nueva libreta de direcciones o directorios
- ☐ Ver o cambiar libretas de direcciones existentes

< Atrás Siguiente > Cerrar

Enseguida selecciona la opción **IMAP** y da clic en **Siguiente**.

Cuentas de correo electrónico

Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.

Tipo de servidor

- ☐ **Servidor de Microsoft Exchange**
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- ☐ **POP3**
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- ☒ **IMAP**
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- ☐ **HTTP**
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- ☐ **Tipo de servidor adicional**
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

< Atrás Siguiente > Cancelar

Proporciona la siguiente información como se muestra en la tabla:

Nombre:	El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
Dirección de correo electrónico:	usuario@dominio.com*
Servidor de correo entrante (IMAP):	imap.infinitummail.com
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.infinitummail.com
Nombre de Usuario:	usuario@dominio.com*
Contraseña:	Escribe la Contraseña que te fue asignada.

Configuración de Correo Infinitum Mail



Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (IMAP)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (IMAP):

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

☐ Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

NOTA: Si deseas que la contraseña se guarde, selecciona la opción **Recordar contraseña**.

*Ingresa la **Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com**, donde **usuario** es el nombre de usuario de tu cuenta Infinitum Mail y **dominio**, es alguno de los listados a continuación:

infinitummail.com	telmexmail.com	eninfinitum.com	telnormail.com	prodigy.net.mx
prodigymovil.com	infinitumzone.net	prodigymedia.com	prodigywifi.com.mx	correoinfinitum.com
correoprodigy.com	infinitum.com.mx	nombre.mitmx.net		

Enseguida da clic en el botón **Más configuraciones...** donde aparecerá la siguiente pantalla. Da clic en la pestaña **Servidor de salida** y marca la opción de **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**.

Configuración de correo electrónico de Internet

General | **Servidor de salida** | Conexión | Avanzadas

☒ **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**

☒ Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

☐ Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

☐ Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)


☐ Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Configuración de Correo Infinitum Mail



Ahora selecciona la pestaña **Avanzadas** y proporciona la información como se muestra:

Correo entrante (IMAP):	993
Selecciona la opción:	<i>El servidor precisa conexión segura requerida (SSL)</i>
Correo saliente (SMTP):	465
Selecciona la opción:	<i>El servidor precisa conexión segura requerida (SSL)</i>



Enseguida da clic en **Aceptar**.


La siguiente pantalla muestra la terminación de la configuración de la cuenta de correo. Da clic en **Finalizar**.



Configuración de Correo Infinitum Mail



Por último da clic en el botón **Enviar y Recibir** para revisar los correos electrónicos.



¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!


2. Configuración POP

Paso 1. Configuración de la cuenta. Abre Microsoft Outlook XP




Selecciona el menú **Herramientas** y elije el submenú **Cuentas de correo electrónico**.


Configuración de Correo Infinitum Mail



En la siguiente ventana selecciona la opción **Agregar una nueva cuenta de correo electrónico** y da clic en **Siguiente**.



Enseguida selecciona la opción **POP3** y da clic en **Siguiente**.



Proporciona la siguiente información como se muestra en la tabla:

Configuración de Correo Infinitum Mail



Nombre:	El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
Dirección de correo electrónico:	usuario@dominio.com*
Servidor de correo entrante (POP3):	pop.infinitummail.com
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.infinitummail.com
Nombre de Usuario:	usuario@dominio.com*
Contraseña:	Escribe la Contraseña que te fue asignada.


NOTA: Si deseas que la contraseña se guarde, selecciona la opción **Recordar contraseña**.

*Ingresa la **Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com**, donde **usuario** es el nombre de usuario de tu cuenta Infinitum Mail y **dominio**, es alguno de los listados a continuación:

infinitummail.com	telmexmail.com	eninfinitum.com	telnormail.com	prodigy.net.mx
prodigymovil.com	infinitumzone.net	prodigymedia.com	prodigywifi.com.mx	correoinfinitum.com
correoprodigy.com	infinitum.com.mx	nombre.mitmx.net		

Enseguida da clic en el botón **Más configuraciones...** donde aparecerá la siguiente pantalla. Da clic en la pestaña **Servidor de salida** y marca la opción de **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**.

Configuración de Correo Infinitum Mail



Ahora selecciona la pestaña **Avanzadas** y proporciona la información como se muestra:

Correo entrante (POP3):	995
Selecciona la opción:	<i>El servidor precisa conexión segura requerida (SSL)</i>
Correo saliente (SMTP):	465
Selecciona la opción:	<i>El servidor precisa conexión segura requerida (SSL)</i>




También debes seleccionar **Dejar una copia de los mensajes en el servidor** y posteriormente seleccionar **Quitar del servidor al eliminar de “Elementos eliminados”**.

Enseguida da clic en **Aceptar**.


La siguiente pantalla muestra la terminación de la configuración de la cuenta de correo. Da clic en **Finalizar**.



Configuración de Correo Infinitum Mail



Por último da clic en el botón **Enviar y Recibir** para revisar los correos electrónicos.



¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!